



Krinkels

Groen

Infra

Water

Sport



### PBM's INSTRUCTIES

Deze procedure beschrijft de volgorde van het aan- en uittrekken van de PBM's benodigd voor EPR bestrijding



# VEILIG WERKEN

## PBM's bij het bestrijden van eikenprocessierupsen.

## AANTREKKEN PBM's

### 1 PBM's

#### 1.1 Neem alle PBM's binnen handbereik

- ▶ Laarzen
- ▶ CaluGuard Basic laarsovertrek
- ▶ CaluGuard Pro Cool overall met capuchon CAT3 type 5/6
- ▶ CaluGuard Nitrile groene handschoenen
- ▶ CaluGuard Super katoenen handschoenen
- ▶ CaluGuard Basic haarnetje
- ▶ Gelaatsbescherming
- ▶ Grote, stevige zakken
- ▶ Tape



### 2 Schoenen uitdoen

- 2.1 Doe uw werkschoenen uit.
- 2.2 Trek de sokken over uw broekspijpen.



### 3 Overall

- 3.1 Plaats het CaluGuard Basic haarnetje over uw haren en oren
- 3.2 Haal de CaluGuard Pro Cool overall uit de verpakking en trek de overall voorzichtig aan zodat deze niet scheurt.
- 3.3 Doe de capuchon over uw hoofd en zorg dat deze goed aansluit op uw gezicht.
- 3.4 Sluit de rits helemaal tot bovenaan.
- 3.5 Neem de plakstrip weg en plak de dubbele sluiting goed over de rits.





## 4 Laarzen

- 4.1 Doe uw laarzen aan
- 4.2 Trek de broekspijpen van CaluGuard Pro Cool overall over de laarzen.
- 4.3 Plak de pijpen van de overall met tape vast aan de laarzen, zodat er niets naar binnen kan.



## 5 Katoenen Handschoenen

- 5.1 Trek de CaluGuard Basic katoenen handschoenen aan.
- 5.2 Trek de mouw van de overall goed over het manchet van de handschoen.



## 6 Chemie Handschoenen

- 6.1 Trek de CaluGuard Nitrile groene handschoenen over de katoenen handschoenen aan.
- 6.2 Zorg dat het manchet van de handschoen goed over de mouw van de overall zit.
- 6.3 Plak het manchet van de handschoen af met tape, zodat er niets naar binnen kan.



## 7 Gelaatsmasker en gordel

- 7.1 Pak de gordel en het gelaatsmasker.
- 7.2 Plaats de gordel stevig om uw middel.
- 7.3 Zet de helm op uw hoofd.
- 7.4 Sluit de slang aan op uw helm.
- 7.5 Zet de overdruk pomp aan.



## UITTREKKEN PBM's

### 8 Afzuigen

- 8.1 Ga in de grote, stevige zak staan en zorg dat deze rechtop blijft staan.
- 8.2 Laat uw collega het gelaatsmasker met toebehoren en laarzen en afzuigen.





## 9 Afnemen en fixeren

- 9.1 Laat uw collega het gelaatsmasker met toebehoren en laarzen afnemen met een vochtige doek.
- 9.2 Laat uw collega de wegwerpkleding met haarlak fixeren.



## 10 Gelaatsmasker en gordel

- 10.1 Laat uw collega de overdruk pomp uitzetten.
- 10.2 Laat uw collega de slang loskoppelen van de helm.
- 10.3 Laat uw collega de helm van uw hoofd afhalen en in de emmer (voor gelaatsbescherming) leggen.
- 10.4 Laat uw collega de gordel losmaken en ook in de emmer (voor gelaatsbescherming) leggen.



## 11 Chemie handschoenen

- 11.1 Haal de tape van de handschoenen en leg dit in de grote, stevige zak.
- 11.2 Trek rustig aan een handschoen totdat deze halverwege uit is.
- 11.3 Herhaal deze handeling bij de andere handschoen.
- 11.4 Trek rustig de eerste handschoen uit en leg deze in de grote, stevige zak.
- 11.5 Trek nu de tweede handschoen uit (schuif hierbij eventueel met je vingers onder de handschoen zodat je deze alleen aan de binnenkant aan hoeft te raken).



## 12 Overall en laarzen

- 12.1 Trek de overall uit met behulp van collega. Eventueel verknippen met grote verbandschaar.
- 12.2 Leg de overall in de grote, stevige zak.
- 12.3 Stap uit de grote, stevige zak, laat uw collega de laarzen afnemen met een vochtige doek en trek uw laarzen uit.
- 12.4 Laat uw collega de laarzen in de emmer (voor de laarzen) leggen.





## 13 Katoenen handschoenen

- 13.1 Trek rustig aan één handschoen totdat deze halverwege uit is.
- 13.2 Herhaal deze handeling voor de andere handschoen.
- 13.3 Trek nu rustig beide handschoenen uit.
- 13.3 Leg de handschoenen in de grote, stevige zak.
- 13.4 Trek uw werkschoenen aan.



## 14 Emmer

- 14.1 Laat uw collega de grote, stevige zak in de afval emmer leggen.
- 14.2 Uw collega moet nu zelf in een grote, stevige zak gaan staan, zijn handschoenen en overall uitrekken en in de zak leggen.
- 14.3 Uw collega stapt uit de grote, stevige zak, en neemt zijn laarzen met een vochtige doek af.
- 14.4 Na het uittrekken van de laarzen legt uw collega deze in de emmer (voor de laarzen) en sluit de emmer af.
- 14.5 Uw collega trekt zijn katoenen handschoenen uit, legt deze in de grote, stevige plastic zak en trekt zijn werkschoenen aan.
- 14.7 Uw collega legt de grote, stevige zak in de afval emmer en sluit de emmer af.
- 14.8 Neem de emmers mee naar de schone ruimte en label de afval emmer met datum en project. Verwijder daarna het afzetlint.





Krinkels

Groen

Infra

Water

Sport



Deze werkprocedure met de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, als onderdeel van de toekomstige nieuwe Leidraad Beheersing EPR, is tot stand gekomen in samenwerking met het kenniscentrum EPR (WUR), Ministerie van Defensie (Defensie Expertise Centrum CBRN), Krinkels B.V. en Carel Lurvink B.V.

## MEER INFORMATIE

**CAREL LURVINK** voor *inkoop van en advies over persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding en -schoenen*

053 - 434 43 43

[info@carellurvink.nl](mailto:info@carellurvink.nl)

[www.carellurvink.nl](http://www.carellurvink.nl)

**KRINKELS HENGELO** voor *plan van aanpak en realisatie*

074 - 265 71 40

[info.hengelo@krinkels.nl](mailto:info.hengelo@krinkels.nl)

[www.krinkels.nl](http://www.krinkels.nl)

**KENNISCENTRUM EPR (WUR)** voor *advies*

0318 - 48 01 00

# SINCE 1893

